

Mini guide d'utilisation
Messagerie netplus

Windows 8 Mail

net+





Comment configurer une adresse e-mail netplus avec le programme mail de Windows 8 ?

Etape 1 :

→ Démarrer le logiciel Mail


Etape 2 :



→ Cliquer sur « **Afficher tous les paramètres** » dans le menu « **Ajouter vos comptes de messagerie** »

→ Cliquer sur « **Autre compte** » dans le menu « **Ajouter un compte de messagerie** »

Etape 3 :

Ajouter votre compte de messagerie 

De quel type de compte s'agit-il ?




Exchange ActiveSync (EAS)

IMAP

[Découvrez comment utiliser d'autres types de compte avec Courrier.](#)

[Connecter](#) [Annuler](#)

Ajouter vos comptes de messagerie


-  Outlook
-  Google
-  Afficher tous les pa...

→ Sélectionner « **IMAP** » en réponse à « **De quel type de compte s'agit-il ?** »

→ Cliquer sur « **Continuer** ».



Etape 4 :

Ajouter votre compte Autre 

Entrez les informations suivantes pour vous connecter à votre compte Autre.




Adresse de messagerie

Mot de passe

[Afficher plus de détails](#)

[Connecter](#) [Annuler](#)

Ajouter vos comptes de messagerie

-  Outlook
-  Google
-  Afficher tous les pa...

En se fiant à la fiche « Rapport client » remise par le technicien de Netplus :

- Ecrire votre adresse e-mail dans le champ « **Adresse de messagerie** »
- Ecrire votre mot de passe dans le champ « **Mot de passe** »
- Cliquer sur « **Connecter** ».

Etape 5 :

Ajouter votre compte Autre

Nous ne pouvons toujours pas trouver les paramètres pour customer@netplus.ch.
 Fournissez ces informations supplémentaires pour tenter de résoudre le problème. Si
 vous ne disposez pas de ces informations, cherchez-les en ligne ou contactez votre
 fournisseur.

Adresse de messagerie

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Serveur de messagerie entrant (IMAP) Port

Le serveur entrant requiert SSL

Serveur de messagerie sortant (SMTP) Port

Le serveur sortant requiert SSL
 Le serveur sortant requiert l'authentification
 Utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe pour envoyer et recevoir les
 messages électroniques

Afficher moins de détails

Connecter
Annuler

→ Ecrire votre prénom et votre nom dans le champ « **Nom d'utilisateur** »

→ Ecrire « **imap.netplus.ch** » dans le champ « **Serveur de messagerie entrant (IMAP)** »

Sans SSL :

→ Décocher l'option « **Le serveur entrant requiert SSL** »

→ Ecrire « **143** » dans le champ « **Port** » correspondant

Avec SSL :

→ Cocher l'option « **Le serveur entrant requiert SSL** »

→ Ecrire « **993** » dans le champ « **Port** » correspondant

→ Ecrire « **smtp.netplus.ch** » dans le champ « **Serveur de messagerie sortant (SMTP)** »



Sans SSL :

- Décocher l'option « **Le serveur entrant requiert SSL** »
- Ecrire « **587** » dans le champ « **Port** » correspondant

Avec SSL :

- Cocher l'option « **Le serveur entrant requiert SSL** »
- Ecrire « **465** » dans le champ « **Port** » correspondant

→ Cocher l'option « **Le serveur sortant requiert l'authentification** »

→ Cocher l'option « **Utiliser les mêmes noms et mot de passe pour envoyer et recevoir les messages électroniques** »

→ Cliquer sur « **Se connecter** »